



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Mister Maint Fusion

- Installation de Apache 2.4 / PHP 5.6 -

1) Installation d'Apache 2.4

Rendez vous dans le dossier d'installation d'Apache :

utilitaires\1 - Serveur\ Apache et PHP

Copier l'archive « **Apache24.zip** » et dézipper l'archive dans « **C:** »

2) Création du répertoire web

Aller dans le dossier « **C:** » et créer un dossier « **www** ».

3) Configuration d'Apache 2.4 si le chemin du répertoire web est différent de « **C:\www** »

Si vous avez choisi de créer le répertoire web à un autre emplacement, il faut modifier la configuration d'Apache 2.4.

Placez vous dans le dossier suivant : « **C:\Apache24\conf** » et éditez ensuite le fichier « **httpd.conf** » avec un éditeur de texte classique :

Cherchez les lignes suivantes dans le fichier :

```
(...)  
#  
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your  
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but  
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.  
#  
DocumentRoot "C:/www"  
(...)
```

Et modifiez la ligne en indiquant le chemin du dossier où vous désirez placer votre contenu web, c'est-à-dire l'ensemble des pages qui seront accessibles à travers votre serveur web Apache :

```
(...)  
DocumentRoot "<Chemin du repertoire web>"  
(...)
```



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Attention : le dossier choisi doit déjà exister (si ce n'est pas le cas, créez-le avant de modifier le fichier), sinon Apache refusera de démarrer.

Cherchez à présent les lignes suivantes:

```
(...)  
#  
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.  
#  
<Directory "C:/www">  
(...)
```

Et modifier la ligne « *Directory* » pour indiquer le même dossier que celui choisi à l'étape précédente.

```
(...)  
<Directory "<Chemin du repertoire web>">  
(...)
```

4) Démarrage d'Apache 2.4

Installer le fichier « **vcredist_x64.exe** » ou « **vcredist_x86.exe** » (selon votre architecture) présent dans le dossier d'installation de *Apache et Php* (Dossier « **utilitaires\1 - Serveur\Apache et PHP** »).

Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur et se rendre dans le dossier bin d'Apache 2.4 avec la commande suivante :

```
cd C:\Apache24\bin
```

Taper ensuite dans l'invite de commande :

```
httpd -k install           (pour installer Apache comme service)
```

```
httpd -k start            (pour démarrer Apache)
```

Pour enfin activer l'icône de notification, aller dans le dossier suivant : « **C:\Apache24\bin** », et lancer l'exécutable « **ApacheMonitor.exe** ».

Une nouvelle icône devrait apparaître en bas à droite de votre écran dans la zone de notification.



Si vous double-cliquez sur cette icône, vous devriez accéder au gestionnaire de services Apache, qui vous permettra de connaître l'état de votre serveur Apache et de redémarrer ci-besoin celui-ci.



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Attention :

Si vous constatez des lenteurs, vérifiez que le fichier « **C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts** », contient bien la ligne suivante :

127.0.0.1	localhost
-----------	-----------