



**ITM - Informatique Technique et Maintenance**

Site web : [www.itm.fr](http://www.itm.fr)

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

## Mister Maint Fusion

### - Configuration du lien LDAP / Mister Maint Fusion -

Cette documentation permet de configurer le lien entre un serveur LDAP et Mister Maint Fusion sous Windows, permettant ainsi l'authentification des utilisateurs avec leur mot de passe LDAP. Avant de procéder, il est nécessaire de disposer d'une installation fonctionnelle de Mister Maint Fusion.

#### **1) Activation de l'extension LDAP pour PHP**

Ouvrez le fichier de configuration de PHP (php.ini) avec un éditeur de texte classique.

Cherchez-y la ligne suivante :

```
(...)  
;extension=php_ldap.dll  
(...)
```

Et décommentez cette ligne, en supprimant le point virgule, vous devez donc avoir une ligne comme celle-ci :

```
(...)  
extension=php_ldap.dll  
(...)
```

Il faut ensuite redémarrer le serveur Web pour que la nouvelle configuration soit prise en compte.

#### **2) Fichier nécessaire à l'extension**

- Si installation d'Apache 2.2 :

Copier le fichier « **libsasl.dll** » se trouvant dans « **C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\php5\** »

Dans le dossier où se trouve le php.ini : « **C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\** »

Il faut ensuite redémarrer le serveur Web pour que la nouvelle configuration soit prise en compte.



**ITM - Informatique Technique et Maintenance**

Site web : [www.itm.fr](http://www.itm.fr)

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

- Si installation d'Apache 2.4 :

Copier le fichier « **libsasl.dll** » se trouvant dans « **C:\Apache24\php-5.6\** »

Dans le dossier où se trouve le php.ini : « **C:\Apache24\** »

Il faut ensuite redémarrer le serveur Web pour que la nouvelle configuration soit prise en compte.