



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Mister Maint Fusion

- Documentation de première connexion -

1) Page de connexion :

Mister Maint Fusion
Web Evolution

Identifiant :

Mot de passe :

Base de données : **Aucune connexion trouvée.**

Langue : ▼

L'application indique qu'aucune connexion n'a été trouvée.

Pour ajouter une nouvelle connexion, saisir les infos suivantes (en respectant les majuscules) :

Identifiant : **SUPERVISEUR** et Mot de passe : **SUPERVISEUR**



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

2) Page de la configuration PHP :



Configuration PHP requise

Paramètres (php.ini)

- ✓ allow_url_fopen = 1
- ✗ allow_url_include = 0 Valeur attendue : 1
- ✓ file_uploads = 1
- ✗ display_errors = 1 Valeur attendue : 0
- ✗ memory_limit = 128M Valeur attendue : 256M
- ✗ upload_max_filesize = 2M Valeur attendue : 30M

Extensions

- ✓ Lib GD2 = activé
- ✓ PDO MYSQL = activé
- ✓ PDO SQLSRV = activé
- ⚠ PDO ORACLE = désactivé Si vous utilisez Oracle
- ✓ Zip = activé
- ⚠ LDAP = désactivé Si vous utilisez LDAP

Droits d'accès en écriture

- ✓ mmfusion/bdd/ = Ok
- ✓ mmfusion/upload/ = Ok
- ✓ mmfusion/userdata/ = Ok

L'application teste les paramètres nécessaires au bon fonctionnement.



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Si le bouton  apparaît, il faut corriger les points signalés d'une croix rouge dans le fichier «php.ini» et rafraichir jusqu'à obtenir le bouton  indiquant la bonne configuration de PHP.

3) Page de création de la connexion :



Exemple de configuration de connexion.



Message indiquant le bon ajout de la connexion.



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

4) Retour sur la page de connexion :

Une fois de retour sur la page de connexion, vous devez saisir l'identifiant et le mot de passe du SUPERVISEUR

Identifiant : **SUPERVISEUR**

Mot de passe : **SUPERVISEUR**

Identifiant :

Mot de passe :

Base de données :

Langue :

Retour sur la page de connexion avec la base de données précédemment créée.

5) Page de licence :

Une fois sur la page de licence, vous devez indiquer votre code client, votre clé et votre version du programme.

Votre code client : **DEMO30**

Clé produit : **JSQOR4R8ASA** (exemple de clé ne fonctionnant pas)


Version du programme : **4F**



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013



Message indiquant la validité des informations.

Mister Maint Fusion
Web Evolution

Identification : saisie du code client et de la clé

Le passage en version web nécessite une nouvelle clé d'activation.
Veuillez contactez ITM au 03.28.36.84.84 si vous n'en possédez pas.

Votre code client :

Clé produit :

Version du programme :

Valider la clé

Fenêtre de saisie de la licence.

6) Page des informations de la société :

Après avoir saisi votre clé produit, vous serez invités à remplir les informations sur votre société.

Non obligatoire, puisque vous pourrez revenir dessus dans l'application ultérieurement.



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

7) Réglage de la date et heure du serveur :

Ne pas oublier de régler la date et heure de votre serveur afin d'avoir des enregistrements cohérents en base de données.

Par exemple, avec un serveur Wamp, il suffit d'éditer le fichier « php.ini » et de rechercher la ligne commençant par « date.timezone » pour y mettre :

`date.timezone = "Europe/Paris"` *au lieu de* `date.timezone = UTC`

8) Connexion à Mister Maint Fusion :

Vous pouvez maintenant lancer l'application avec votre identifiant et mot de passe.

Félicitations, et bonne Fusion !