



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Mister Maint Fusion

- Installation de l'application web sur un serveur IIS7 -

Sommaire

1. Préambule	2
2. Installation de IIS7	2
3. Installation de PHP	6
4. Configuration de PHP	10



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

1. Préambule

Ce guide vous permettra d'installer les applications web MisterMaint Fusion sur un serveur d'application IIS7. La méthode utilisée pour faire fonctionner PHP 5.2 sur IIS7 est le FastCGI. Il est recommandé par Microsoft d'utiliser une version Non Thread Safe (ou NTS) de PHP pour un fonctionnement sur IIS.

ITM recommande PHP5.3.9 VC9 NTS et IIS7 SP2 pour une utilisation de ses outils sur un serveur d'application IIS.

2. Installation de IIS7

Dans les tâches de configuration initiales, cliquer sur « **Ajouter des rôles** » :

Tâches de configuration initiales

Effectuez les tâches suivantes pour configurer ce serveur

Windows Server 2008 R2 Standard

1 Fournir des informations sur l'ordinateur

Spécification des informations sur l'ordinateur

Activer Windows	ID du produit :	Non activé
Définir le fuseau horaire	Fuseau horaire :	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Configurer le réseau	Connexion au réseau local :	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6
Indiquer un nom d'ordinateur et un domaine	Nom complet de l'ordinateur :	WIN-K0GUEUAEHG9
	Groupe de travail :	WORKGROUP

2 Mettre à jour ce serveur

Mise à jour du serveur Windows

Activer la mise à jour et l'envoi de rapports automatiques	Mises à jour :	Non configuré
	Rapports :	Rapport d'erreurs Windows désactivé Ne pas participer au Programme d'amélioration du produit
Télécharger et installer les mises à jour	Mises à jour recherchées :	Jamais
	Mises à jour installées :	Jamais

3 Personnaliser ce serveur

Personnalisation du serveur

Ajouter des rôles	Rôles :	Aucun
Installe et configure les rôles ou les fonctions principales que ce serveur doit exécuter, par exemple, le partage des fichiers au moyen du rôle Services de fichiers.		
Ajouter des fonctionnalités	Fonctionnalités :	Aucun
Activer le Bureau à distance	Bureau à distance :	Désactivé
Configurer le Pare-feu Windows	Pare-feu :	Public : Activé

Imprimer, envoyer ou enregistrer cette information

☐ Ne pas afficher cette fenêtre à l'ouverture de session

Fermer




ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur suivant :



Sélectionner « Serveur Web (IIS) » :



60, rue Négrier 59420 MOUVAUX

Tél: +33 (0) 28 36 84 84 □ Fax : +33 (0) 28 36 84 80 □ E-mail : infos@itm.fr




ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur suivant :



Cocher « CGI » et cliquer sur suivant :



60, rue Négrier 59420 MOUVAUX

Tél: +33 (0) 28 36 84 84 □ Fax : +33 (0) 28 36 84 80 □ E-mail : infos@itm.fr




ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur installer :



Installation réussie, cliquer sur terminer :



60, rue Négrier 59420 MOUVAUX

Tél: +33 (0) 28 36 84 84 □ Fax : +33 (0) 28 36 84 80 □ E-mail : infos@itm.fr



ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013


3. Installation de PHP

Lancer l'installateur «**php-5.3.XX-nts-Win32-VC9-x86.msi** » présent sur le Cd fourni par ITM, dans le dossier : **\utilitaires\1 - Serveur\IIS et PHP\IIS7**

Cliquer sur suivant :



Indiquer le chemin d'installation choisi, puis cliquer sur suivant :






ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Sélectionner « **IIS FastCGI** », et cliquer sur suivant :



Dérouler le menu « **Extensions** » :






ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Activer l'extension « **Fileinfo** » :



Et activer si besoin l'extension « **LDAP** » :






ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur suivant, puis sur installer :



PHP est installé.





ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Pour finaliser l'installation, redémarrer le serveur IIS7.

4. Configuration de PHP

Ouvrez le fichier de configuration de PHP avec un éditeur de texte classique :

C:\Program Files\PHP\php.ini

Cherchez-y la ligne suivante :

```
;date.timezone =
```

Et remplacez-là par

```
date.timezone = Europe/Paris
```

Ce dernier paramètre peut-être modifié pour les installations dans un pays avec un fuseau horaire différent de celui de la France.

Pour finaliser la configuration, redémarrer le serveur IIS7.