



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Mister Maint Fusion

- Configuration de Google Sign-in -

Cette documentation permet de configurer le Google Sign-in avec Mister Maint Fusion.

Avant de procéder, il est nécessaire de disposer d'une installation fonctionnelle de Mister Maint Fusion en version 4.2.2.I minimum.

I/ Création d'un compte à la Google API Console :


1) Se connecter à un compte Google :

Il faut tout d'abord se connecter à un compte Google. Vous pouvez utiliser le compte Google d'un utilisateur de la société ou créer un nouveau compte Google de société.

2) Se connecter à la Google API Console :

Dans un navigateur Internet, aller à l'URL suivante : <http://developers.google.com/console>

Sélectionner « **Créer un projet** » :





ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Mettre le nom de votre projet, par exemple « **MMFusion Google Sign-in** » et cliquer sur « **Créer** » :

Une fois le projet créé, cliquer sur la « **flèche de retour** » :

Cliquer sur « **Sélectionner un projet** » :




ITM - Informatique Technique et Maintenance


Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Sélectionner le nouveau projet « **MMFusion Google Sign-in** » précédemment créé :



Sélectionner « **Identifiants** » dans le menu latéral gauche :






ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur « Écran d'autorisation OAuth » :



Remplir les informations nécessaires :

- Adresse e-mail
- Nom de produit affiché pour les utilisateurs

Et cliquer sur « Enregistrer » :

Adresse e-mail ?
@gmail.com

Nom de produit affiché pour les utilisateurs ?
Mister Maint Fusion

URL de la page d'accueil (Facultatif)
"https://" ou "http://"

URL du logo du produit (Facultatif) ?
<http://www.example.com/logo.png>

Voici comment votre logo s'affichera pour les utilisateurs finaux.
Taille maximale : 120 x 120 px

URL des règles de confidentialité
Facultative tant que votre application n'est pas déployée
"https://" ou "http://"

URL des conditions d'utilisation (Facultatif)
"https://" ou "http://"

Enregistrer Annuler

L'écran d'autorisation s'affiche pour les utilisateurs lorsque vous demandez un accès à leurs données privées via votre ID client. L'écran s'affiche pour toutes les applications enregistrées dans ce projet.

Pour que OAuth fonctionne, vous devez indiquer une adresse e-mail et un nom de produit.



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Cliquer sur « **Identifiants** » :

Google APIs MMFusion Google Sign-in

API et services

Identifiants

Identifiants Écran d'autorisation OAuth Validation de domaine

Adresse e-mail
@gmail.com

Nom de produit affiché pour les utilisateurs
Mister Maint Fusion

URL de la page d'accueil (Facultatif)
"https://" ou "http://"

URL du logo du produit (Facultatif)
http://www.example.com/logo.png

L'écran d'autorisation s'affiche pour les utilisateurs lorsque vous demandez un accès à leurs données privées via votre ID client. L'écran s'affiche pour toutes les applications enregistrées dans ce projet.

Pour que OAuth fonctionne, vous devez indiquer une adresse e-mail et un nom de produit.

Cliquer sur « **Créer des identifiants** » et choisir « **ID client OAuth** » :

Google APIs MMFusion Google Sign-in

API et services

Identifiants

Identifiants Écran d'autorisation OAuth Validation de domaine

Clé API
Identifie votre projet à l'aide d'une clé d'API simple afin de vérifier le quota et l'accès

ID client OAuth
Demande à l'utilisateur d'autoriser l'application à accéder à ses informations

Clé de compte de service
Active l'authentification de serveur à serveur au niveau de l'application à l'aide de comptes robots

Aidez-moi à choisir
Cet assistant pose quelques questions pour vous aider à choisir le type d'identifiants à utiliser.

Créer des identifiants



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Choisir « **Application Web** » comme « **Type d'application** »,

Mettre le nom que vous désirez, par exemple « **MMFusion** »,

Dans « **Restrictions - Origines JavaScript autorisées** », mettre l'URL de votre application MMFusion,

Et cliquer sur « **Créer** » :

Google APIs MMFusion Google Sign-in

API API et services

Tableau de bord

Bibliothèque

Identifiants

Créer un ID client

Type d'application

- ☒ Application Web
- ☐ Android [En savoir plus](#)
- ☐ Application Chrome [En savoir plus](#)
- ☐ iOS [En savoir plus](#)
- ☐ PlayStation 4
- ☐ Autre

Nom

MMFusion

Restrictions

Saisir les origines JavaScript, rediriger les URI ou effectuer les deux actions

Origines JavaScript autorisées

À utiliser avec des requêtes provenant d'un navigateur. Il s'agit de l'URI d'origine de l'application cliente. Il ne peut pas contenir de caractère générique (https://*.example.com) ni de chemin (<https://example.com/subdir>). Si vous utilisez un port spécial, vous devez l'inclure dans l'URI d'origine.

<https://mistermaintfusion.com>

<https://www.example.com>

URI de redirection autorisés

À utiliser pour les requêtes effectuées depuis un serveur Web. Il s'agit du chemin de votre application vers lequel les utilisateurs sont redirigés après s'être authentifiés avec Google. Le code d'autorisation d'accès sera ajouté au chemin. Il doit être associé à un protocole. Ne peut pas contenir de fragments d'URL ni de chemins relatifs. Ne peut pas être une adresse IP publique.

<https://www.example.com/oauth2callback>

Créer Annuler

Vous disposez désormais d'un « **ID client** », nécessaire au paramétrage de Mister Maint Fusion :

Client OAuth

Voici votre ID client

Voici votre code secret client

OK



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Vous pouvez modifier ultérieurement la configuration depuis la liste de vos identifiants :

Google APIs MMFusion Google Sign-in

API et services

Identifiants

Identifiants Écran d'autorisation OAuth Validation de domaine

Créer des identifiants Supprimer

Créez des identifiants pour accéder à vos API activées. Consultez la [documentation sur les API](#) pour en savoir plus.

ID clients OAuth 2.0

☐	Nom	Date de création	Type	ID client
☐	MMFusion	15 déc. 2017	Application Web	[Redacted Client ID]

60, rue Négrier 59420 MOUVAUX

Tél: +33 (0) 28 36 84 84 □ Fax : +33 (0) 28 36 84 80 □ E-mail : infos@itm.fr



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

II/ Configuration de Google Sign-in dans Mister Maint Fusion :

1) Ajout de l'API client ID dans les paramètres :

Mettre votre « API client ID » précédemment généré depuis la Google API Console, dans la section « **Google Sign-in** » de l'onglet « **Divers** » de la fiche « **Paramètres** » :

Paramètres

Modifier Valider Annuler Fermer

Langue utilisée : Français

DI FI RI Stocks Parc machine Achats Divers Installation LDAP Code-barres Modèles FT Plage IP Calendrier Modules Douchette Mobile Tablette

Classification ABC

Classe A :	20	% des éléments en nombre représentent	80	% de la valeur totale.
Classe B :	30	% des éléments en nombre représentent	15	% de la valeur totale.
Classe C :	50	% des éléments en nombre représentent	5	% de la valeur totale.

La somme ABC doit être égale à 100 %.

Import

☒ Afficher uniquement les erreurs dans les logs

Plans et fichiers

☒ Redimensionner les images par défaut

Taille du redimensionnement par défaut : 1024 x 768

Google Sign-in

API client ID : [Champ à remplir]

2) Ajout de l'identifiant Google dans les fiches du Personnel :

Pour les utilisateurs désirant se connecter avec leur compte Google, il suffit de remplir le champ « **Identifiant Google** » dans la section « **Google Sign-in** » de l'onglet « **Paramètres** » de la fiche « **Personnel** » :

Principal Détail(s) Menu Visibilité Indicateurs de synthèse Compétences Synthèse Répartition des temps Paramètres

☐ Utilisateur tablette

☐ Droits paramétrage tablette

Code de connexion : [Champ à remplir]

Google Sign-in

Identifiant Google : [Champ à remplir] @gmail.com



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

III/ Connexion à Mister Maint Fusion :

Maintenant, les utilisateurs souhaitant se connecter avec leur compte Google, doivent accéder à l'application Mister Maint Fusion depuis l'URL suivante :

<http://monserveur/MMFusion/google/>

Base de données :

 Connexion

Langue :

Par défaut, cela utilisera la première base de données.

Si vous souhaitez vous connecter sur une autre base de données, il faut préciser son numéro et mettre une URL du type : <http://monserveur/MMFusion/google/?bdd=2>



ITM - Informatique Technique et Maintenance

Site web : www.itm.fr

SARL au capital de 25 000 € - RC : B 379 589 013

Si vous êtes déjà connectés à votre compte Google, le chargement de l'application se fera automatiquement :

Base de données :

Chargement en cours...

Langue :

Attention : il faut penser à ne plus mettre l'adresse « <http://monserveur/MMFusion/connexion.php> » dans vos favoris mais « <http://monserveur/MMFusion/google/> » directement. La page connexion.php est utile pour vous connecter avec un identifiant différent uniquement.